MANUAL INSTALAÇÃO

GERA OMNI PARA DISTRIBUIDORES

CONSINCO

GERA.COM.BR

SUMÁRIO

SESSÃO DE PRÉ-REQUISITOS 3
Pré-requisitos 3
PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO 5
Iniciar instalação 5
Confiabilidade do instalador 5
Informar Token 7
Configuração da base de dados 7
Instalação 8
Acesso aos serviços instalados 10
SESSÃO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS 10
1 Erros na validação do token 10
1.1 Token não informado 10
1.2 Token inválido 10
2. Erros de configuração da base de dados 11
2.1 Não encontrou a instância do Oracle 11
2.2 SID ou Service name incorreto 11
2.3 Usuário / Senha inválido 12

SESSÃO DE PRÉ-REQUISITOS

Pré-requisitos

HARDWARE:

- Core i5 ou superior
- Memória mínimo 8GB
- Espaço em disco mínimo de 150GB (Livre)

SISTEMA & SOFTWARES:

- Windows 2012 SERVER ou superior
- Microsoft .NET 4.8
- .NET Core 6

REDE & SEGURANÇA:

- Acesso à internet (saídas https porta 443) e acesso ao banco de dados pela rede local.

BANCO DE DADOS:

- Passo 1: Instalação do Oracle client 32bits.

- Passo 2: Criação do usuário **geraadmin** (sugestão de nome) com permissões para Criar, Editar e Remover novos objetos dentro do seu próprio schema. Serão criados objetos do tipo: Tables, Views, Triggers e Procedures.

- Passo 3: Execução do script para criação das views. Essas views serão usadas para obter os dados, de todos os canais, das vendas das indústrias que estão com a solução Gera Promo habilitada. Depois de criadas, essas views poderão ser editadas caso haja necessidade de restringir o acesso a algum dado da tabela.

Importante:

- Os campos retornados pelas views não podem ser alterados.
- A manutenção dessas views é de responsabilidade do distribuidor.

Para acessar o script de criação das views, clique aqui. Essas views devem ser criadas dentro do schema Consinco.

» Passo 4: Concessão de acesso ao usuário geraadmin aos objetos Consinco através de **synonyms**, conforme mapeamento abaixo:

OBJETOS	TIPOS	PERMISSÕES
MRL_FORMAPAGTO	TABLE	SELECT
GE_EMPRESA	TABLE	SELECT
MAD_CONDICAOPAGTO	TABLE	SELECT
MAD_REPRESENTANTE	TABLE	SELECT
MAP_PRODCODIGO	TABLE	SELECT
FPRECOEMBPRODUTO	FUNCTION	EXECUTE
FC5ESTOQUEBASEDISPONIVEL	FUNCTION	EXECUTE
MAD_PEDVENDASTATUSLOG	TABLE	SELECT
GE_CIDADE	TABLE	SELECT
MRL_CLIENTE	TABLE	SELECT
MAD_PARAMETRO	TABLE	SELECT
MADV_OCORRENCIADEVOL	VIEW	SELECT
GE_PESSOA	TABLE	SELECT
EDI_PEDVENDA	TABLE	SELECT/INSERT
EDI_PEDVENDAITEM	TABLE	SELECT/INSERT
S_EDI_PEDVENDA	SEQUENCE	EXECUTE
VIEW_MAD_PEDVENDA	VIEW	SELECT
VIEW_MAD_PEDEVENDAITEM	VIEW	SELECT
VIEW_MLF_NOTAFISCAL	VIEW	SELECT
VIEW_MFL_DOCTOFISCAL	VIEW	SELECT
VIEW_MLF_NFITEM	VIEW	SELECT

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO

Iniciar instalação

Após realizar o download, abra o executável, que estará com o nome **“omnidistributor.msi”**.

Confiabilidade do instalador

Caso o sistema operacional apresente a mensagem abaixo para validar a confiabilidade do instalador, clique em **EXECUTAR ASSIM MESMO**, confirmando que conhece a origem do instalador. Em caso de problemas para iniciar a instalação, favor entrar em contato.

Ao apresentar a tela de início, clique em **AVANÇAR** para iniciar a instalação.



Confirme o local de instalação, e clique em **AVANÇAR.**



Informar Token

Informe no campo **TOKEN DO DISTRIBUIDOR** o token de instalação enviado junto com o e-mail.

Configuração da base de dados

Neste passo iremos informar os dados para a conexão com a base de dados do Consinco. Qualquer informação incorreta, irá impossibilitar a conexão.

Recomendamos utilizar um novo usuário criado previamente, para mais informações acesse a sessão de pré-requisitos (Página 9). Caso opte por utilizar um usuário já existente, é preciso que este tenha acesso as tabelas do Consinco e com permissões de escrita e criação de novos objetos na base. Segue abaixo o detalhamento de cada campo:

Nome do Host e Porta: Informar o IP do servidor onde está a base de dados, juntamente com a porta em seus respectivos campos.

SID ou Service Name: Informar o SID ou Service Name, conforme definido na instalação do Consinco.

Usuário: Usuário já existente ou o criado previamente.

Senha: Senha do usuário.

Schema: Informar caso o banco de dados utilize um schema específico.

Instalação

Se tudo estiver correto, vamos para o último passo, clique em avançar novamente.



Aguarde a instalação, essa etapa pode levar alguns minutos, o processo irá validar os dados informados e iniciar a instalação. Em caso de problemas o processo será finalizado, para dúvida acesse a sessão de possíveis problemas (Página 10).

Tudo ocorrendo bem, será apresentada a mensagem **INSTALAÇÃO CONCLUÍDA**, basta clicar em **FECHAR** e a instalação está finalizada.



Acesso aos serviços instalados

Para validar se os serviços estão executando, basta acessar o serviço do Windows e pesquisar por “Gera”, deverá aparecer os dois serviços em execução:



SESSÃO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS

1 Erros na validação do token

1.1 Token não informado

Caso não seja informado nenhum token, a instalação irá reportar a mensagem abaixo:

1.2 Token inválido

Caso seja informado um token INVÁLIDO, a instalação irá reportar a mensagem abaixo, pois não conseguiu validar o distribuidor. Valide se o token está conforme enviado via e-mail, caso esteja, **entre em contato para verificarmos se o prazo de instalação foi expirado.**

2. Erros de configuração da base de dados

2.1 Não encontrou a instância do Oracle

Caso seja apresentado a mensagem abaixo, o instalador não conseguiu encontrar a instância do Oracle, possivelmente, o valor do campo **Host / Porta** da tela de **Configuração da base de dados** está incorreto.



2.2 SID ou Service name incorreto

Caso seja apresentado a mensagem abaixo, o instalador identificou a instância do Oracle, porém não reconheceu o valor informado no campo **SID** ou **Service Name** da tela de **Configuração da base de dados.**



2.3 Usuário / Senha inválido

Caso seja apresentado a mensagem abaixo, o instalador não conseguiu conectar com a base de dados devido ao usuário e senha informado na tela de Configuração da base de dados.



+GERA
SALES ECOSYSTEM